Solarmex Memory USB-Treiberinstallation unter Windows 2000 und XP

Installieren Sie zuerst das Programm "**Solarmex Control Center**". Der benötigte USB-Treiber wird dabei im Installationsverzeichnis unter "USB Driver" abgelegt.

Schließen Sie das Gerät an den PC an. Windows meldet, dass neue Hardware gefunden wurde.



Es wird automatisch der Installationsassistent gestartet.

Assistent für das Suchen neuer Hardware		
	Willkommen	
	Es wird nach aktueller und aktualisierter Software auf dem Computer, auf der Hardwareinstallations-CD oder auf der Windows Update-Website (mit Ihrer Erlaubnis) gesucht. <u>Datenschutzrichtlinie anzeigen</u>	
	Soll eine Verbindung mit Windows Update hergestellt werden, um nach Software zu suchen?	
	O Ja, nur diese eine Mal O Ja, und jedes Mal, wenn ein Gerät angeschlossen wird ● Nein, diesmal nicht	
	Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.	
	< ⊒urück <u>W</u> eiter > Abbrechen	

Wählen Sie die Option "Nein, diesmal nicht" und klicken Sie auf "Weiter".

Assistent für das Suchen neuer Hardware		
	Mit diesem Assistenten können Sie Software für die folgende Hardwarekomponente installieren: Solarmex Memory	
	< <u>Z</u> urück <u>W</u> eiter > Abbrechen	

Wählen Sie die Option "Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren" und klicken Sie auf "Weiter".

Assistent für das Suchen neuer Hardware		
Wählen Sie die Such- und Installationsoptionen.		
⊙ Diese Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen		
Verwenden Sie die Kontrollkästchen, um die Standardsuche zu erweitern oder einzuschränken. Lokale Pfade und Wechselmedien sind in der Standardsuche mit einbegriffen. Der zutreffendste Treiber wird installiert.		
Wechselmedien <u>d</u> urchsuchen (Diskette, CD,)		
Eolgende Quelle ebenfalls durchsuchen:		
C:\Programme\Solarmex Control Center\USB Driver 💟 Durchsuchen		
Nicht suchen, sondern den zu installierenden Treiber selbst wählen		
Verwenden Sie diese Option, um einen Gerätetreiber aus einer Liste zu wählen. Es wird nicht garantiert, dass der von Ihnen gewählte Treiber der Hardware am besten entspricht.		
< <u>Z</u> urück <u>W</u> eiter≻ Abbrechen		

Wählen Sie bitte "*Diese Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen*" und "*folgende Quelle ebenfalls durchsuchen*". Klicken Sie auf "*Durchsuchen*" und wählen Sie das Installationsverzeichnis das Programms "**Solarmex Control Center**" und dann das Unterverzeichnis "*USB Driver*". Klicken Sie auf "*Weiter*".

Hardwareinstallation		
<u>.</u>	Die Software, die für diese Hardware installiert wird: Solarmex Memory hat den Windows-Logo-Test nicht bestanden, der die Kompatibilität mit Windows XP überprüft. (<u>Warum ist dieser Test wichtig?</u>) Das Fortsetzen der Installation dieser Software kann die korrekte Funktion des Systems direkt oder in Zukunft beeinträchtigen. Microsoft empfiehlt strengstens, die Installation jetzt abzubrechen und sich mit dem Hardwarehersteller für Software, die den Windows-Logo-Test bestanden hat, in Verbindung zu setzen.	
	Installation <u>fortsetzen</u> Installation <u>a</u> bbrechen	

Klicken Sie auf die Option "Installation fortsetzen".

Assistent für das Suchen neuer Hardware		
	Fertigstellen des Assistenten	
	Die Software für die folgende Hardware wurde installiert:	
	Solarmex Memory	
	Klicken Sie auf "Fertig stellen", um den Vorgang abzuschließen.	
	< Zurück Fertig stellen Abbrechen	

Nach kurzer Zeit ist die Treiberinstallation abgeschlossen.

Um zu prüfen, ob das Windows-System das Gerät jetzt richtig erkennt, schauen Sie bitte im Geräte-Manager nach (Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung -> System -> Hardware -> Geräte-Manager). Ein ähnliches Bild muss zu sehen sein:



Die Installation ist abgeschlossen!

Anmerkung: Wenn Sie das Gerät an einen anderen USB-Anschluß desselben PCs anschließen, kann es vorkommen, dass Sie erneut zur Treiberinstallation aufgefordert werden. In diesem Fall kommt wieder die Meldung über neue angeschlossene Hardware und die ganze Treiberinstallation muss wiederholt werden.